


Démarrage (1 à 10 jours)

Optimiser la performance et le bien-être de vos oiseaux, ce n'est pas si sorcier. Ça passe par une bonne gestion de l'environnement et de l'alimentation.

Préparez-vous à l'arrivée de vos oiseaux

- Nettoyez et désinfectez à fond l'enclos d'élevage, les murs, les plafonds et les équipements.
- Aérez et asséchez le local.
- Répandez de 5 à 10 cm (2 à 4 po) de copeaux de bois secs et propres sur le sol.
- Vérifiez que tous les équipements d'alimentation, d'abreuvement, d'éclairage, de ventilation et de chauffage fonctionnent bien.
- Allumez le chauffage au moins 24 à 48 h avant l'arrivée des oiseaux.
- Installez des cartons de 30 cm (12 po) de hauteur autour des lampes chauffantes (voir l'illustration ci-dessous). Ça vous permettra de limiter les déplacements des poussins et d'éliminer les courants d'air. Enlevez les cartons quand les oiseaux ont entre 7 et 10 jours.



Éleveuse
Abreuvoir
Mangeoire
Carton

Température

Prévoyez une lampe chauffante de 250 watts pour environ 75 poussins.

Au jour 1, la température sous la lampe chauffante doit être à 35 °C (95 °F). Réduisez ensuite la température de 2 à 3 °C (5 °F) par semaine en ajustant la hauteur de la lampe pour atteindre 20 °C (68 °F) vers l'âge de 6 semaines.

Eau

L'eau doit toujours être propre, fraîche et tempérée. Un pot d'eau suffit pour environ 50 poussins. Vous pouvez aussi opter pour des abreuvoirs d'élevage.

Lumière

La première journée, nous recommandons un éclairage continu (24 h). Par la suite, les oiseaux ont besoin de 16 à 20 h de lumière par jour et d'au moins 4 h de noirceur.

Alimentation

Offrez de la moulée aux poussins dès leur arrivée. Ajoutez-en régulièrement en petites quantités dans les trémies de carton.

Astuce : Étendez du papier épais sur la litière. Vous pourrez y déposer de la moulée pour inciter les poussins à manger durant les premiers jours. En plus, ça les empêche de consommer les copeaux de bois !

Le saviez-vous ?

Le dindonneau est plus sensible aux conditions de démarrage que le poussin. Surveillez votre élevage de près pendant cette période critique pour éviter les mortalités.

Élevage

	Dinde	Poulet de chair	Poulet de remplacement	Pondeuse
Poids optimal		À l'âge de 8 semaines, le poids des poulets blancs devrait se situer entre 2 et 2,5 kg (4,4 à 5,5 lb). À 12 semaines, le poids des mâles peut atteindre 4,5 kg (10 lb). Quant aux poulets colorés Sasso, il leur faudra 14 semaines pour parvenir à 4 kg (9 lb).	À 20 semaines, les poulettes blanches ou brunes pèsent entre 1,3 et 1,4 kg (2,9 et 3,1 lb). Attention : un excès de poids nuira aux performances de ponte.	
Lumière			Les poulettes destinées à la ponte ont besoin de 10 h de lumière par jour jusqu'à 18 semaines. Vous pouvez opter pour la lumière naturelle ou artificielle : c'est votre choix !	À partir de l'âge de 18 semaines, augmentez la période de luminosité de 30 minutes par semaine jusqu'à ce que vous atteigniez 16 h par jour. Nous recommandons d'utiliser une ampoule de 25 watts par 25 m ² (270 pi ²). Attention : la poule pondeuse est très sensible à la photopériode. Ne diminuez jamais la durée de l'éclairage durant la ponte. Astuce : Avez-vous pensé à utiliser une minuterie pour contrôler l'éclairage ?
Espace		Pour un élevage en bâtiment fermé, prévoyez une superficie minimum de 1 pi ² par oiseau. Plus le poids des oiseaux à l'abattage est élevé, plus vous devez augmenter la superficie d'élevage.		Prévoyez un nid pour 5 poules. Il faut toujours qu'il y ait 10 cm (4 po) de copeaux de bois propres dans le nid. Pour la superficie d'élevage, prévoyez 4 à 5 poules par m ² (2 à 3 pi ² /poule).
Température	En dehors de la période de démarrage, la température de confort des oiseaux se situe entre 19 et 21 °C (66 et 70 °F). Tout écart de température nuit au bien-être de vos animaux. Vous pouvez utiliser un système de chauffage pour contrer les variations.			
Eau	Les oiseaux doivent avoir accès à de l'eau propre et fraîche en tout temps. Nettoyez les abreuvoirs régulièrement et ajustez la hauteur pour que les volailles puissent y accéder facilement. Astuce : Les abreuvoirs de type cloche doivent arriver au milieu du dos des poulets.			
Ventilation	Une bonne ventilation permet d'oxygéner le bâtiment d'élevage et d'expulser l'humidité et les gaz toxiques dégagés par les oiseaux et la litière. Attention : il faut éviter les courants d'air.			
Litière	Il doit toujours y avoir de 5 à 10 cm (2 à 4 po) de copeaux de bois secs sur le plancher. Enlevez la litière humide ou souillée et rajoutez-en au besoin.			

Croissance

Optimisez la performance de vos oiseaux avec la moulée Natur-aile

- Prévoyez assez de mangeoires pour que tous les oiseaux puissent s'alimenter simultanément et à volonté.
- Ajustez la hauteur des mangeoires pour qu'elles arrivent au milieu du dos des poulets.
- Assurez-vous que les volailles vident les trémies une fois par jour.
- Nettoyez les trémies régulièrement.
- Conservez les aliments dans un endroit sec et frais.



Poulettes destinées à la ponte

En complément à la moulée, donnez du gravier insoluble pour volailles dans une petite mangeoire.

Ce type de gravier est essentiel à une bonne digestion. Offrez-en à volonté !

Aliments	Âge
Début-Croissance Unique	0-7 semaines
Croissance-Finition Unique	7-20 semaines

Pondeuse

Servir l'aliment Natur-ailes ponte à raison de 10 à 12 kg/jour/100 poules (22 à 26 lb). Offrir en tout temps du gravier insoluble et des écailles d'huître.

Dindons

Aliments	Âge
Dindonneaux	0-7 semaines
Croissance-Finition Unique	7 semaines et plus

Poulets de chair

Aliments	Âge
Début-Croissance Unique	0-4 semaines
Croissance-Finition Unique	5 semaines et plus



Production avicole



Contactez votre expert chez Sollio Agriculture pour plus de détails.



9001, boulevard de l'Acadie, bureau 200
Montréal QC H4N 3H7
sollio.ag

Programme d'élevage pour les oiseaux de basse-cour

